



THINGLINK

SELAINVERSION KÄYTTÖOHJEET

UUDET LUKUTAIDOT-HANKE 2021-2022 / KATI ROIVIO

Päivitetty 6.4.2022

Sisällysluettelo

Kirjautuminen.....	3
Thinglinkin luominen.....	4
Tagin lisääminen.....	7
Tekstin ja median lisääminen.....	8
Kuvan tai videon lisääminen.....	8
Otsikon lisääminen.....	8
Kuvauksen lisääminen.....	8
URL- painikkeen lisääminen.....	8
Äänen lisääminen.....	9
Ikonin vaihtaminen.....	10
Ulkoasun muuttaminen.....	10
Tagin poistaminen.....	10
Tekstin lisääminen.....	11
Sisällön lisääminen websivulta.....	11
Kierroksen luominen.....	12
Kohde.....	12
Teksti.....	13
Ehdollinen siirtymä.....	13
Kysymys.....	13
Oikea vastaus.....	13
Vastausvaihtoehdot.....	13
Väärän vastauksen teksti.....	14
Kyselyn luominen.....	14
Poistuminen / työskentelyn lopettaminen.....	16
Videon käyttö tuotoksen taustana.....	17
Videon lisääminen.....	17
Tagit videolla.....	19
Yksityisasetusten muuttaminen.....	21
Tuotoksen nimeäminen.....	22
Taustakuva vaihtaminen.....	22
Tuotoksen kloonaaminen (kopioiminen).....	23
Tuotoksen poistaminen.....	23
Tuotoksen palauttaminen roskakorista.....	24
Tuotoksen jakaminen.....	25

Kirjautuminen ulos	27
Asetukset.....	28
Ponnahdusikkunoiden värimaailma	28
Sykkivät tagit	29
Ponnahdusikkunoiden koko	29
Fit tag media.....	29
Ääni koko tuotoksen taustalle	29
Janan värin ja muodon muuttaminen	30
Janan tekeminen	30
Janan poistaminen.....	31
Esimerkki ThingLink.....	31

THINGLINK -selainversio

Avaa Google, kirjoita Thinglink
Valitse Login – ThingLink
Saat näkyviisi joko tällaisen sivun,

Kirjaudu tästä kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi. Sen jälkeen valitse LOG IN

thinglink..

Email

Password

☐ Remember me

LOG IN

Forgot password?

Log in with third party services:


Microsoft, Google, Facebook, Twitter

Not registered? Sign up for free.

Ensimmäisellä kerralla rekisteröidy tästä


Kirjaudu sisään
(täytä kohdat email ja Password
ja napauta painiketta LOG IN /
ensimmäisellä keralla rekiste-
röidy kohdasta Sign up for free)

tai tällaisen sivun




THINGLINKIN LUOMINEN:

Valitse oikeasta yläkulmasta kirjautumisen jälkeen Luo



Valitse avautuvasta näkymästä millaista interaktiivista sisältöä haluat luoda:




Tyhjä tausta → tuotoksen taustakuvaksi saat valikoitua esim. valokuvan tai videon iPadin kuvakirjastosta napauttamalla kansiokuvaketta

Kuva → tuotoksen taustakuvaksi saat valikoitua valokuvan iPadin kuvakirjastosta napauttamalla kansiokuvaketta

360 kuva tai virtuaalinen kierros → tuotoksen taustakuvaksi saat valikoitua 360- kuvan

jne... jokaisen sisällön tuottamiseen löytyy vinkkejä ja esimerkkejä napauttaessasi kyseistä valintaa

Taustakuvaksi saat tuotua sisältöä myös Google Drivesta, OneDrivesta, Canvasta tai Unsplashista



Esimerkiksi


valitse Tyhjä tausta
napauta keskellä olevaa kansiota
valitse Kuvakirjasto
valikoi haluamasi kuva, napauta kuvaa
napauta sen jälkeen oikealla ylhäällä olevaa painiketta Lisää



Valitsemasi kuva ilmestyy näytölle, napauta sen jälkeen alhaalla oikealla painiketta Jatka




Valitsemasi kuva ilmestyy Omien tiedostojesi valikkoon:
taustakuvaan pääset lisäämään sisältöä / muokkaamaan tuotosta napauttamalla kuvaa



Napauta Muokkaa-painiketta



Valitse Lisää tagi vasemmasta reunasta



Lisää tagi -painikkeen alta avautuu taustakuvan vasemmalle puolelle valikko, josta pääset lisäämään erilaista sisältöä taustakuvaasi:

Lisää tekstiä ja mediaa → ohjeet s.8

Lisää tekstiä → ohjeet s.11


Lisää sisältöä websivulta → ohjeet s. 11

Luo kierros (voit lisätä toisen Thinglinkin tuotokseesi) → ohjeet s.12

Create poll (voit luoda kyselyn) → ohjeet s.14

Napauta haluamaasi valintaa sen mukaan, mitä sisältöä pohjakuvaasi haluat lisätä


Kun olet lisännyt sisältöä pohjakuvaan, ilmestyy tagi yleensä kuvan keskelle. Tagia voit liikuttaa sormella haluamaasi kohtaan taustakuvassa.



LISÄÄ TEKSTIÄ JA MEDIAA

Kuva tai video

- Napauttamalla nuolikuvaketta, tulee esiin valikko, josta voit lisätä sisältöä kuvakirjastosta, ottaa kuvan/videon tai valita sisältöä tiedostoista (**huom!** videon voi lisätä tästä, jos se on alle 25Mt tai enintään 1min 15s pitkä → pidempi video lisää Luo kierroksen kautta valiten Thinglinkin taustaksi tagiin haluttu video)
- Kuvaan/videoon voi lisätä tekstiä kirjoittamalla tekstiä Otsikkoriville ja/tai Kuvausriville
- Kuvan/videon saa poistettua Kuva tai video -valikosta napauttamalla kuvan/videon päällä olevaa rastia
- Useamman kuvan/videon samaan tagiin saat jatkamalla kuvien lisäämistä nuolikuvakkeesta
- Suurennuslasikuvakkeesta voi valita kuvia Unsplash -palvelusta



Otsikko

- Tähän kirjoitettu teksti näkyy vakioasettelussa valitsemasi kuvan sivulla tummennettuna (mikäli kuvaa ei ole valittuna tai et halua kuvaa, teksti näkyy laatikon keskellä)


Kuvaus

- Tähän kirjoitettu teksti näkyy vakioasettelussa valitsemasi kuvan alapuolella (mikäli kuvaa ei ole valittuna tai et halua kuvaa, teksti näkyy laatikon keskellä)

Voit kirjoittaa tekstiä joko Otsikko tai Kuvaus -riveille, tai halutessasi molempiin. Kirjoittaessasi tekstiä molempiin kohtiin, tulevat molemmat tekstit kuvan viereen (Otsikkoriville kirjoitettu teksti tummennettuna). Mikäli kuvaa ei ole valittu, tekstit tulevat laatikon keskelle.



Painikkeen URL

- Tähän voi lisätä minkä tahansa linkin, jolloin kuvaan tulee sininen palkki, jota painamalla pääsee linkin sisältöön
- Kun URL-riville on lisätty linkin osoite, ilmestyy rivin alapuolelle Painikkeen teksti -rivi, johon voi lisätä sinisessä painikkeessa näkyvän tekstin



Lisää ääni (ääni kuuluu aukaistaessa kyseinen tagi)

- Napauttamalla Lisää ääni -painiketta, voit valita valmiiksi ladattuja ääniä tiedostoistasi
- Mikrofonikuvaketta napauttamalla voi tallentaa ääntä (nauhoitus alkaa heti ja päättyy, kun mikrofonikuvaketta napautetaan uudelleen)
- Äänen voi poistaa lisäämisen jälkeen valitsemalla ääntä sisältävä tagi ja valitsemalla Poista ääni




Vaihda ikoni


- Voit vaihtaa tagin ikonin napauttamalla Vaihda ikoni -valikkoa ja esille tulevasta valikosta haluamaasi ikonia (napauttamalla haluamaasi ikonia, saat ikonin näkyviin eri väreissä)
- Napauta sen väristä ikonia, jonka haluat valita ja napauta ylälaidasta sinistä Valmispainiketta, tai jatka sisällön lisäämistä
- Mikäli napautit vahingossa väärää ikonia, napauta haluamaasi ikonia uudelleen
- Ikonin saa vaihdettua myös jälkikäteen: napauta ikonia, jonka haluat vaihtaa, valitse valikosta Vaihda ikoni ja napauta haluamaasi ikonia sekä Valmispainiketta

Vaihda ulkoasua

- Vaihda ulkoasua -valikosta voit valita haluamasi asettelun tagissasi (vakioasettelussa, mikäli tagiin tulee sekä tekstiä että kuvia, tulee kuva/kuvat vasemmalle puolelle ja teksti oikealle puolelle)




Kun olet lisännyt haluamasi sisällöt tagiin, napauta Valmispainiketta




Poista tagi

- Kun haluat poistaa jonkun tageista, napauta poistettavaa tagia ja valitse Poista tagi




LISÄÄ TEKSTIÄ

- Voit lisätä tagiin tekstiä ilman kuvaa (max. 100 merkkiä) tekstiriville
- Kun olet kirjoittanut haluamasi tekstin, napauta sinistä Valmispainiketta



LISÄÄ SISÄLTÖÄ WEBSIVULTA


- Saat lisättyä tagiisi websisältöä liittämällä sisällön linkin tai upotuskoodin riville Upotuskoodi tai URL
- Kun olet lisännyt haluamasi sisällön, napauta sinistä Valmispainiketta
- Linkin / upotuskoodin lisäämisen jälkeen aukeaa linkin sisältö suoraan tagiin
- Mikäli haluat, että websisältö aukeaa klikkaamalla painiketta, lisää sisältö valikosta Lisää tekstiä ja mediaa → Painikkeen URL ja samalla voit lisätä tekstiä linkin oheen Otsikkorivillä tai Kuvausrivillä
- Muistathan, että voit jakaa vain CC-lisensoituja teoksia



LUO KIERROS

Kohde


- Saat lisättyä useamman ThingLinkin samaan tuotokseen (uusi ThingLink pitää olla ensin luotuna, jotta sen voi lisätä työstämääsi tuotokseen)
- Lisää uusi ThingLink napauttamalla Valitse sisältöä ja valikoimalla haluttu sisältö aukenevasta valikosta



- Kun olet valinnut haluamasi sisällön, napauta sinistä Valmis-painiketta


Teksti

- Tekstiriville voit lisätä tekstin, joka näkyy tagia napauttaessa (tekstin voi halutessaan jättää lisäämättä)



Ehdollinen siirtymä

- Jos haluat, että uuteen ThingLinkiin pääsee siirtymään vastaamalla ensin esitettyyn kysymykseen oikein, laita ehdollinen siirtymä päälle siirtämällä sormella valkoista palloa oikealle
- Saat esiin valikon, johon voit kirjoittaa kysymyksen Kysymys -riville sekä oikean vastauksen Oikea vastaus -riville
- Vaihtoehtoja vastaamiselle on kaksi:
 - 1) Vastaa voi valita vastauksen napauttamalla oikeaa vaihtoehtoa, jolloin täytät Vaihtoehdot -riville vastausvaihtoehdot pilkulla eriteltyinä tai allekkain



- 2) Vastaaja antaa vastauksen kirjoitettuna, jolloin jätät Vaihtoehdot -rivin tyhjäksi

**Montako jalkaa lokilla on?
(anna vastauksesi numeroina)**

2

Jätä täyttämättä, jos haluat, että vastaaja kirjoittaa vastauksen eikä valitse vastausta annetuista vaihtoehdoista.

Väärän vastauksen teksti (vapaaehtoinen)

- Riville voit halutessasi kirjoittaa tekstin, joka ilmestyy näytölle väärän vastauksen jälkeen ja vastaaja pääsee nuolinäppäimestä vastaamaan uudelleen
- Rivin voi jättää myös tyhjäksi, jolloin valintaruutu välähtää punaisena ja voit vastata uudelleen

**Montako jalkaa lokilla on?
(anna vastauksesi numeroina)**


0 2
3 4

Kirjoita tähän teksti, jonka haluat vastaajan näkevän väärän vastauksen jälkeen. Voit jättää tekstikentän myös tyhjäksi.


Kun olet täyttänyt haluamasi kohdat, napauta sinistä Valmispainiketta

LUO KYSELY


- Kysymys-riville voit kirjoittaa haluamasi kysymyksen
- Kyselyn vaihtoehdot-riville kirjoitetaan vastausvaihtoehdot (kun olet kirjoittanut ensimmäisen vastausvaihtoehdon, napauta enter ja kirjoita uusi vastausvaihtoehto ensimmäisen vastausvaihtoehdon alle jne.)
- Kun olet kirjoittanut haluamasi kysymyksen ja vastausvaihtoehdot, napauta sinistä Valmispainiketta



- Kysymys näkyy vastaajalle näin:



- Vastaamisen jälkeen vastaaja näkee vastausmäärät ja %




HUOM!


Jokainen vastaaja voi vastata vain kerran esitettyyn kysymykseen

Tagin lisäämisen jälkeen voit jatkaa uusien tagien lisäämistä napauttamalla vasemmalta puolelta sinistä Lisää tagi -painiketta

Kun olet lisännyt taustakuvaan haluamasi sisällöt, tai haluat keskeyttää työstimisen, napauta vasemmalla puolella olevaa Valmispainiketta



Sen jälkeen pääset palaamaan Omat tiedostot -näkyymään napauttamalla X:a oikeassa yläkulmassa



VIDEON KÄYTTÖ TUOTOKSEN TAUSTANA

- voit käyttää myös videota tuotoksen taustana sellaisenaan, tai lisätä videoon sisältöjä (video keskeytyy siksi aikaa, kun sisältöjä katsotaan/tageja avataan)

Millaista interaktiivista sisältöä haluat luoda? ×

Valitse: Video Älä näytä tätä uudelleen

< Lataa tiedostoja ×

Napauta valikoidaksesi videon

Vedä ja pudota sisältöjä tähän, tai napsauta valitaksesi tiedostoja.

Hyödyllisiä vinkkejä

Video tai 360° video

Parhaat esimerkit

Vertex Lab

Jatka

< Lataa tiedostoja ×

Valitse kuvaamasi video Kuvakirjastosta

Vedä ja pudota sisältöjä tähän, tai napsauta valitaksesi tiedostoja.

Kuvakirjasto

Ota kuva tai videoi

Valitse tiedostot




Hyödyllisiä vinkkejä

Video tai 360° video


Parhaat esimerkit

Vertex Lab

Jatka



Valitsemasi video ilmestyy Omien tiedostojesi valikkoon:




Videon pääset lisäämään sisältöä / muokkaamaan tuotosta napauttamalla kuvaa. Voit jatkaa lisäämällä sisältöjä samalla tavoin kuin kuvaankin sivulla 6:



- napauttamalla Muokkaa-painiketta pääset lisäämään sisältöä / muokkaamaan tuotosta jne.

Tagit videolla

- huomioi tagien osalta niiden näkyminen videolla:





- voit valita itse, missä kohti tagit tulevat videolla näkyviin ja minkä aikaa ne videolla näkyvät




YKSITYISYYSASETUSTEN MUUTTAMINEN


- Asetuksia pääset muuttamaan napauttamalla taustakuvan yläpuolella oikealta puolelta, jolloin näkyviin ilmestyy kolme pistettä



tai napauttaessasi kuvaa, kuvan yläpuolella olevista kolmesta pisteestä



- Valitse yksityisyysasetuksista vaihtoehto Piilotettu, jolloin kaikki, jotka linkin saavat, pääsevät katsomaan tuotosta ja niiden sisältöjä ilman kirjautumista
- Tallenna muutos sinisestä Tallenna-painikkeesta




TUOTOKSEN NIMEÄMINEN

- Tuotoksen voit nimetä kolmen pisteen valikosta Nimeä uudelleen
- Napauta Nimeä uudelleen -tekstiä ja kirjoita avautuvaan näkymään tuotoksen nimi ja tallenna sinisestä Tallenna -painikkeesta
- Samasta valikosta saat muutettua tuotoksen nimeä missä tahansa vaiheessa

TAUSTAKUVAN VAIHTAMINEN

- Tuotoksen taustakuvan voi vaihtaa missä tahansa vaiheessa
- Taustakuvan saat vaihdettua kolmen pisteen valikosta Vaihda taustakuva
- Napauta avautuvaan näyttöön tulevaa sinistä Lataa -painiketta, jolloin pääset valikoimaan uuden taustakuvan kuvakirjastosta, ottamalla suoraan kuvan tai valitsemalla tiedostosta
- Valikoi haluamasi uusi taustakuva ja napauta sinistä Käytä -painiketta






TUOTOKSEN KLOONAAMINEN

- Taustakuvan saat kloonattua eli kopioitua neliö kolmen pisteen valikosta Kloonaa
- Eteesi avautuu valikko, jossa pyydetään vahvistamaan tuotoksen kloonauksen
- Napauta sinistä Kloonaa -painiketta, jolloin tuotos kopioituu Omat tiedostot -valikkoosi

TUOTOKSEN POISTAMINEN



- Tuotoksen voi poistaa kolmen pisteen valikosta Move to trash
- Eteesi avautuu valikko, jossa pyydetään vahvistamaan tuotoksen poistamisen → Valitse: Move to trash
- Kun poistat tuotoksen, siirtyy tuotos roskakoriin, jossa se säilyy niin kauan ennen kuin poistat sen pysyvästi
- Tuotoksen poistaminen roskakorista pysyvästi:






TUOTOKSEN PALAUTTAMINEN ROSKAKORISTA


- Roskakorissa olevan tuotoksen voi palauttaa takaisin Omiin tiedostoihin






TUOTOKSEN JAKAMINEN

- Tuotoksen voit jakaa Jaa -kuvakkeesta tai kolmen pisteen valikosta Jaa
- Vaihtoehtoina ovat tuotoksen jakaminen upotettuna sisältönä, linkkinä, QR-koodina tai julkaisemalla suoraan sosiaaliselle alustalle
- Muksunettiin, Wilmaan ja sähköpostiin tuotoksen saat jaettuna linkkinä → valitse Jaa linkki, kopioi näytölle ilmestynvä linkki ja liitä se Muksunettiin, Wilmaan tai sähköpostiin, tai




QR:koodina → valitse Jaa linkki ja napauta QR-koodi kuvaketta



Saat näytöllesi QR-koodin



Paina hetki kuvaa, jolloin näytöllesi ilmestyy valikko, josta pääset tallentamaan QR-koodin kuvana kuvakirjastoosi (kuva tallentuu suoraan, kun napautat Tallenna kuva)





Kuvakirjastosta saat kopioitua QR-koodin esim. sähköpostiin

KIRJAUTUMINEN ULOS


- ThingLinkistä pääset kirjautumaan ulos oikeasta yläreunasta värillisestä pallokuvakkeesta ja esiin tulevasta valikosta alimmaiselta riviltä Kirjaudu ulos



ASETUKSET



Asetuksista pääset Värimaailmavalikosta muuttamaan tagin takaa ilmestyvän ponnahdusikkunan taustaväriä, tekstin väriä, painikkeen väriä ja painikkeessa olevan tekstin väriä.



Sykkivät tagit

- Mikäli et halua, että tagit välkkyvät, saat sykkivän animaation pois käytöstä valitsemalla Poista animaatio käytöstä (asetus muuttaa kaikkien tagien asetusta taustakuvassasi - et siis voi valita yksitellen, mikä tagi välkkyä ja mikä ei).

Ponnahdusikkunat


- Suuremmat ponnahdusikkunat saat laittamalla Suuri ponnahdusikkuna-asetuksen päälle.

Fit tag media

- Saat tagissa olevan kuvan näkymään kokonaisuudessaan eikä tagia avatessa kuvasta jää osia piiloon (etenkin jos tagit sisältävät pystysuunnassa olevia kuvia)


Äänen lisääminen koko tuotokseen ei tiettyyn tagiin

- Napauttamalla Lisää ääni -painiketta, voit valita valmiiksi ladattuja ääniä tiedostoistasi
- Mikrofonikuvaketta napauttamalla voi tallentaa ääntä (nauhoitus alkaa heti ja päättyy, kun mikrofonikuvaketta napautetaan uudelleen)
- Ääni kuuluu ThingLinkin taustakuvaan katsoessa (jos on tehty siirtymiä toiseen ThingLinkiin, ääni ei toistu kierroksilla, ellei ääntä lisää jokaiseen ThingLinkiin erikseen)
- Tageja katsoessa ääni katkeaa ja jatkuu taas tagista poistuttaessa (ainoastaan tekstejä, jotka on lisätty Lisää tekstiä-valikosta, voi lukea äänen katkeamatta)
- Ääni kuuluu niin kauan, miten pitkä äänitiedosto on valittuna (ääni ei lähde automaattisesti toistumaan, mutta ThingLinkin katsoja voi halutessaan laittaa uudelleen äänen päälle Play-painikkeesta, mikäli ääni loppuu ennen kaikkien tagien katsomista)
- Äänen voi poistaa lisäämisen jälkeen valitsemalla Asetukset → Poista ääni
- Mikäli taustakuvaan on lisätty ääni, aukeaa ThingLink Play-painiketta käyttäen (tagit tulevat esiin sen jälkeen)




Janan värin ja muodon muuttaminen

- Asetukset → Värimaailma → Ankkuriviiva




Janan tagista kohteeseen saat tehtyä avaamalla ThingLinkin **tietokoneella** ja valitsemalla muokkaa

- Vie hiiren osoitin sen tagin päälle, josta haluat janan kohteeseen
- Tagin alapuolelle ilmestyy + merkki



- + merkkiä klikkaamalla saat janan näkyviin
- Janan alapäässä on pallo, jota klikkaamalla ja painamalla saat säädettyä janan pituutta ja liikuteltua haluamaasi kohtaan



- Janan saat poistettua klikkaamalla janan päässä olevaa palloa ja liikuttaen palloa kohti tagin keskustaa
- Janan muokkaaminen ja poistaminen onnistuu myös mobiililaitteella, mutta lisääminen siis tietokoneella

Esimerkki Thinglink

linkkinä:

<https://www.thinglink.com/scene/1522874850446671875>

QR-koodina:

